



1. Enregistrer un nouvel utilisateur.....	1
2. Changer de mot de passe.....	3
3. Ajouter des permissions aux utilisateurs	5
4. Consultation de données.....	7
5. Acquiescement des alarmes	8

1. Enregistrer un nouvel utilisateur

1. Aller sur le site testo Saveris Web Access.
2. Appuyer sur le bouton **Register/S'inscrire**.



3. Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe
4. Cliquer sur **Register/S'inscrire**



5. Un nouvel utilisateur a été créé




2. Changer de mot de passe

1. Pour changer le mot de passe, il faut se connecter sur le site testo Saveris Web Access avec l'identifiant que vous avez créé précédemment
2. Cliquer sur votre nom d'utilisateur



3. Entrer votre ancien et votre nouveau mot de passe
4. Valider afin de changer votre mot de passe

Comment utiliser testo Saveris Web Access



testo Saveris Web Access Hello, newuser! Log off

Manage account
You're logged in as newuser.
Change password


Current password

New password

Confirm new password

© 2014 - Saveris Web Access | Home | About testo Saveris | Contact

5. Suite à cela, votre mot de passé à bien été modifié



testo Saveris Web Access Hello, newuser! Log off

Manage account
Your password has been changed.
You're logged in as newuser.
Change password

Current password

New password

Confirm new password

© 2014 - Saveris Web Access | Home | About testo Saveris | Contact


3. Ajouter des permissions aux utilisateurs

1. Connecter vous avec le compte super admin « sa »
2. Mot de passe : **Testoweb1!**



Bienvenue dans Saveris Web Access

Se connecter



Form for logging in. It contains two input fields: 'Nom d'utilisateur' with the value 'sa' and 'Mot de passe' with masked characters. Below the password field is a checkbox labeled 'Rester connecté ?'. At the bottom are two buttons: a green 'Se connecter' button and a grey 'Windows' button.

3. Cliquer sur **Gérer les autorisations**



Saveris Web Access

Bonjour, sa! [Se déconnecter](#)

Votre Login n'est pas autorisé à se connecter.

© 2015 - Saveris Web Access | [Home](#) | [A propos de testo Saveris](#) | [Contact](#) | [Gérer les autorisations](#)

4. Un listing des différents utilisateurs qui ont été créé précédemment apparait :



Utilisateur	Rôle	Autorisations	
Admin	Aucune	Testo SARL	Effacer



5. Grâce au bouton **Rôle**, il est possible de définir si les différents comptes sont des comptes utilisateurs (operator) ou des comptes administrateurs (admin)

Rôles pour l'utilisateur : Admin

Admin

Operator

Appliquer

L'administrateur peut gérer les autorisations.
L'opérateur peut acquitter les alarmes.

6. Le bouton **Autorisations** permet d'attribuer des droits aux utilisateurs/administrateurs pour visionner les différentes zones fixes :

Autorisations pour l'utilisateur : Admin


Testo SARL

- Bureau IT
- Salle Serveur
- Rack Compta
- Bureau Saveris


Appliquer

4. Consultation de données

1. Se connecter avec un compte « operator » ou un compte « admin »




2. Dans **Données**, sélectionner la période de temps voulue et cliquer sur **Recharger**.



3. Choisir **Diagramme** ou **Tableau** pour obtenir soit un graphique ou soit un tableau de valeurs.

5. Acquittement des alarmes

1. Se connecter avec un compte operator ou un compte admin



The screenshot shows the Saveris Web Access interface. At the top left is the 'testo Saveris Web Access' logo. At the top right, it says 'Bonjour, Admin! Se déconnecter'. Below this is a navigation bar with 'Données' and 'Alarme' (highlighted in orange with a bell icon). Under 'Alarme', it says '2 / 2 Nouvelles alarmes'. Below the navigation bar are two dropdown menus: 'Testo SARL' and 'Salle Serveur'. Below these are two tabs: 'Alarme' (selected, with a bell icon) and 'Protocole d'alarmes' (with a bell icon and a menu icon). Below the tabs is a table with the following data:

Date/Heure	Source	Condition	Ticket	Acquitter
02/02/2015 13:42:00	1665265 1	20,1 > 20,0 °C	818877469	Acquitter
02/02/2015 13:17:00	1665265 1	18,7 > 18,5 °C	818877460	Acquitter

© 2015 - Saveris Web Access | Home | A propos de testo Saveris | Contact | Gérer les autorisations

2. Ouvrir le menu **Alarme**, un listing des alarmes en cours apparait à l'écran, celle-ci peuvent être acquittées.